

PULVÉRISER DES PRÉPARATIONS

DANS LE PULVÉRISATEUR

- Utiliser de l'eau de pluie de préférence à pH 7 (ajuster au besoin)
- Laisser l'eau à **température ambiante** pour éviter un choc de température
- Remplir la moitié du pulvérisateur avec de l'eau, puis verser la préparation en **respectant le dosage** conseillé.
- Ajouter un **tensio-actif** ou mouillant pour la pulvérisation foliaire
 - liquide-vaisselle bio : 1 %,
 - savon noir : 100g/10L
 - argile verte : 2-3 cuillères à soupe/10L (bien délayer avant de mélanger).
- Brasser afin d'**homogénéiser** le mélange (possibilité de dynamiser)

SUR LA PARCELLE

- Pulvériser tôt le **matin** ou le **soir**
- En foliaire : éviter les journées chaudes et sèches
 - Températures favorables : entre **10 et 25°C**
 - Hydrométrie optimale : entre **50 et 70%**
- Attendre 2-3 jours après une pluie pour que les cellules ne soient pas gorgées d'eau

SUR LA PLANTE OU AU SOL

- Pulvérisation au sol : après une pluie ou un arrosage, **pas sur sol sec**
- Pulvérisation foliaire :
 - au stade jeune feuille pour une meilleure assimilation
 - de bas en haut en privilégiant le dessous des feuilles pour effet fongicide-insecticide. Pas besoin que ça dégouline
- Pour les repiquages, attendre une semaine que les racelles soient développées avant de traiter en foliaire